


# 國立東華大學 學人宿舍及單身職務宿舍網路 IP 設定流程

設定前請確認：(1)安裝網路卡至您的電腦；(2)並以網路線連接網路卡及資訊插座。

【表一】IP 設定資料

IP 位址(IP Address)	在您收到的宿網文件中有列出，或可用手機連網查詢，網址如下或右側 QR code： <a href="http://mis.ndhu.edu.tw/law/">http://mis.ndhu.edu.tw/law/</a>	 宿網 IP 一覽表
子網路遮罩 (Subnet Mask)	255.255.255.0	
路由器 或 預設閘道 (Default Gateway)	134.208.47.254	
慣用 DNS 伺服器 (DNS Servers)	134.208.10.11	
其它 DNS 伺服器 (DNS Servers)	163.28.160.11	

設定 IP 方法如下：

## Windows 7-10 設定流程：

- 1、點選 **開始 ▶ 控制台 ▶ 檢視網路狀態及工作 ▶ 變更介面卡設定 ▶ 「區域連線」或「乙太網路」**(右鍵 / 內容) ▶ **網際網路通訊協定第 4 版 (TCP/IPv4) ▶ 內容 ▶ 在「使用下列的 IP 位址」及「使用下列的 DNS 伺服器位址」**中輸入【表一】資料。
- 2、點選 **確定** 完成 IP 設定。

## Mac X 設定流程：

- 1、點選上方工作列的 **蘋果 圖示 ▶ 系統偏好設定 ▶ 乙太網路(固定 IP) ▶ 手動 ▶ 在「IP 位址」、「子網路遮罩」、「路由器」及「DNS 伺服器」**中輸入【表一】資料，DNS 伺服器擇一輸入，搜尋網域不用輸入。
- 2、點選 **套用** 完成 IP 設定。

連絡資料：網路設定問題，請洽網路組 賴技術師，電話 (03)863-2728

宿網收費問題，請洽綜業組 林小姐，電話 (03)863-2774

連絡 e-mail：[lic@mail.ndhu.edu.tw](mailto:lic@mail.ndhu.edu.tw)